

# CÓMO CONFIGURAR EL APN COBERTURA ORANGE

## Dispositivos Android

### 1. Buscar PUNTOS DE ACCESO

- Acceder ajustes
- Acceder redes móviles
- Activar la Itinerancia de datos
- Acceder PUNTOS DE ACCESO

### 2. Crear nueva conexión de datos

- Pulsar AÑADIR
- Pulsar Nombre e introducir: WICO
- Pulsar APN e introducir: datos
- Pulsar MCC e introducir: 214
- Pulsar MNC e introducir: 03
- Pulsar Tipo APN e introducir: default,supl,dun
- Pulsar Tipo de operador de red móvil virtual (OMV): IMSI
- Pulsar el icono de menú y GUARDAR

MCC: Mobile Country Code, 214 (España)

MNC: Mobile Network Code, 03

default: configuración por defecto para la conexión a internet.


supl: Secure User Plane Location, determina la ubicación geográfica (posicionamiento GPS).

dun: Dial-Up Networking, comparte internet con otros terminales (tethering).

IMSI: International Mobile Subscriber Identity

### 3. Guardar la conexión de datos

- Pulsar el icono de menú y GUARDAR
- Pulsar en el campo junto a la conexión de datos para activarla
- Reiniciar el dispositivo



## Dispositivos iOS

**1. Eliminar perfil** (Este paso es necesario en caso de que tengamos alguno instalado anteriormente)

- a. Acceder Ajustes
- b. Acceder General
- c. Acceder Perfiles
- d. Acceder al perfil
- e. Pulsar Eliminar perfil e insertar código de desbloqueo

## 2. Instalar APN

- a. Acceder desde Safari a este [enlace](#).
- b. Pulsar “PULSE AQUÍ PARA INSTALAR”
- c. Pulsar Instalar e insertar código de desbloqueo
- d. Pulsar instalar

## 3. Configurar Compartir internet

- a. Acceder Ajustes
- b. Acceder Datos móviles
- c. Acceder Opciones
- d. Acceder Red de datos móviles
- e. En el apartado Punto de acceso personal introducir: datos
- f. Dejar los campos Nombre de usuario y Contraseña en blanco
- g. Reiniciar el dispositivo

